


# マイク接続設定ガイド

コンテンツ内では途中でヘッドセットまたはマイクを使用して自分の読み上げた声を録音・再生し、さまざまなシチュエーションでの会話シミュレーションをトレーニングするページがあります。  
ご利用の PC で使用可能なマイク（内蔵型・USB 接続型・ミニジャック接続型）を用意し、あらかじめ設定をすることでコンテンツ内で録音することができます。

## STEP1. コントロールパネルのサウンドデバイスでの設定 OS 上でマイクが適切に使用できるようにする設定

以下の手順で OS がコントロールするマイクの録音レベルを設定します。  
(ここでは Windows7 での操作手順を示します)

- 1** スタートメニューをクリックし、右側に表示されている「コントロールパネル」をクリック。




- 2** 右上の表示方法を「カテゴリ」に変更し、「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



- 3** 「サウンド」をクリックします。




- 4** 「サウンド」のウィンドウが表示されるので「録音」タブをクリックします。  
接続しているマイクの名称を確認します。



※マイクの名称はご購入の商品名と異なることがあります。詳細は購入されたマイクの取扱説明書をご覧ください。

5



マイク一覧の右側にレベルメータが付いています。マイクに向かって話したときに緑の線が上下に動くと正常に入力されています。

以下の状態は、レベルが適切ではありません。  
この場合には、⑥の手順で録音レベルの調整を行って下さい。

**緑の線が表示されないか、大きな声の時だけ表示される。**

原因) マイクの入力レベルが、小さ過ぎる。

**ほぼ常に緑の線が上まで表示される。**

原因) マイクの入力レベルが、大き過ぎる。


## 【マイクの入力レベルが適切でない場合】

6

接続したマイクをクリックして選択された状態にして、「プロパティ」をクリックします。

「レベル」タブをクリックします。

- ・「マイク」は、100 を基準とし、そこへ抵抗をかけて音量を抑える機能です。
- ・「マイクブースト」は、マイクの入力レベルを増幅する機能です。



### 【入力レベルが小さかった場合】

マイクの数値を上げてください。  
それでもマイク入力小さい場合は、下のバーでマイクブーストの数値を上げてください。

### 【入力レベルが大きかった場合】

マイクの数値を下げてください。

※「マイクブースト」はお使いのマイクによっては表示されないことがあります。  
参考ページ：  
[http://qa.elecom.co.jp/faq\\_detail.html?id=2807](http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2807)